

Anwenderaktion „Bereinigung Datenbestand“


Nur nach Datenupdate 3044 durchführen !!!

Durch neue Materialien, Leistungen und Verfahren kann es notwendig werden, bisherige Kalkulationselemente zu entfernen. Bedingt durch evtl. Anwenderänderungen können wir diese Löschungen nicht automatisch generieren und sind somit vom Anwender durchzuführen. Diese Löschungen sind für die momentane Lauffähigkeit nicht zwingend notwendig. Da HOB jedoch diese freigewordenen Elementenummern evtl. wieder benutzt, kann das Nichtlöschen bei zukünftigen Datenupdates zu Problemen führen. Trotzdem liegt das Löschen der Daten alleine im Verantwortungsbereich des Anwenders. Aus diesem Grunde müssen die zu löschenden Daten vom Anwender eingehendst begutachtet werden. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Bitte zuvor unbedingt eine Datensicherung durchführen.

2. Rufen Sie unter LEG 70.29.05 das Raster „Putzstück,Rückstau,Ablauf...“ auf. Wurden keine Einträge von Ihnen vorgenommen, dann auf diesem Baumzweig über die rechte Maustaste „Raster löschen“ ausführen.


Sind Anwendereinträge vorhanden, so liegt die Löschen-Entscheidung bei Ihnen.



3. Wie vor auch das Raster „Benzinabscheider, Schlammfang“ löschen.

4. Rufen Sie unter LEG 70.29.10 das Raster „Koaleszenzabscheider“ auf. Wurden keine Einträge von Ihnen vorgenommen, dann auf diesem Baumzweig über die rechte Maustaste „Raster löschen“ ausführen.


Sind Anwendereinträge vorhanden, so liegt die Löschen-Entscheidung bei Ihnen.



Mit diesen Löschvorgängen wurden lediglich die Raster gelöscht. Die eigentlichen LE's sind in der Datenbank jedoch noch vorhanden und werden erst mit dem nächsten Vorgang entfernt.


- Auf LEG 70.29 "Hausentwässerung" unter der rechten Maus „Suchen entfernter LEs ...“ ausführen.

Das System stellt jetzt eine Liste mit den zu löschenden LE's zusammen (alle LE's ohne Rasterbindung).




- Hier über "Alle markieren" die Daten zum Löschen markieren.

Danach die Daten über den Button „Löschen ausführen“ löschen.



Danach bitte das Löschprotokoll ausdrucken.




Es dient zum evtl. Löschen der Daten in einem externen Kalkulationsstamm.

Jetzt über „Programm beenden“ diese Routine abschließen.

Nachfolgend die LE-Gruppen selbst löschen:

- Rufen Sie die LEG 70.29.05 "Hausentwässerung allgemein" auf. Dann auf diesem Baumzweig über die rechte Maustaste „LE-Gruppe löschen“ ausführen.



- Wie vor, auch die LEG 70.29.10 "Koaleszenzabscheider" löschen.



- Zum Bereinigen der Materialien jetzt die AE-Datenbank aufrufen.



- Auf der Warengruppe 215. "Entwässerung Gebäude" über die rechte Maustaste Menüpunkt „Löschen aller nicht angebindenen AEs ...“ ausführen.


Das System stellt jetzt eine Liste mit den zu löschenden AE's zusammen (alle AE's ohne Anbindungen).



11. Hier über "Alle markieren" die Daten zum Löschen markieren.

Sind Anwenderdaten vorhanden, welche ebenfalls gelöscht werden sollen, dann diese Auswahl anhängen.

Danach die Daten über den Button „Löschen ausführen“ löschen.



Danach bitte das Löschprotokoll ausdrucken.

Liste drucken

Es dient zum evtl. Löschen der Daten in

in einem externen Kalkulationsstamm.

Dann über „Programm beenden“ diese Routine abschließen.

12. Jetzt müssen einige Warengruppen gelöscht werden. Stellen Sie sich auf die Warengruppe 215.01.02 "Gußeisen". Über die rechte Maustaste erreichen Sie den Befehl „Warengruppe löschen“ - führen Sie diesen Löschvorgang aus.



Wenn „Warengruppe löschen“ inaktiv:

Sollte der Befehl „Warengruppe löschen“ inaktiv sein, so gibt es innerhalb dieser Gruppe oder Untergruppen noch Arbeitselemente. Sie sollten dann zunächst die löschbaren Unterwarengruppen über o.g. Befehl löschen. Vergewissern Sie sich danach, dass es keine Warengruppen ohne Arbeitselemente mehr gibt. Die verbleibenden Warengruppen und deren Arbeitselemente bitte auf Existenzberechtigung prüfen und dementsprechend handeln.

13. Wie vor auch die Warengruppe 215.11.02 "Rückstauarmatur" löschen.
 14. Wie vor auch die Warengruppe 215.21 "Abscheider" (mit Untergruppen) löschen.
 15. Wie vor auch die Warengruppe 215.41.02 "Gußputzstück" löschen.

16. Mit den oben erzeugten Listen der gelöschten LE's und AE's sollten Sie jetzt die ggf. vorhandenen Daten in einem externen Kalkulationsprogramm auch dort löschen.

17. Prüfen Sie die KEBau Funktion und den Datenbestand.